



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **PINNWAND**

# Anleitung **PINNWAND** Größe 50 x 60 cm



## Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection BLOOMS:
- 1,30 m Palmwedelmuster in Weiß-Grün
- 0,20 m Blumenornamentmuster in Weiß-Grün

## Zusätzlich

- 0,60 m Volumenvlies H630, 90 cm breit
- 1,30 m Gewebeeinlage zum Aufbügeln G700, 90 cm breit
- Textilkleber
- 2 Haken zum Aufschrauben
- Aufhänger für die Pinwand zum Schrauben
- Sperrholzbrett, 60 x 50 cm, 7 mm dick
- Schnittpapier

## Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Stecknadeln
- Handmaß
- Maßband
- Tackergerät mit -nadeln
- Handsäge
- Schraubenzieher

## Vorbereitung

Für die Dreiecke der Kuverttasche ein Rechteck mit 20 cm x 16 cm aufzeichnen. Die Diagonale einzeichnen und die dadurch entstehenden Dreiecke ausschneiden.

## Zuschnitt

- Blumenornamentmuster: 4x Dreiecke plus 1 cm Nahtzugabe (je 2 normal und gespiegelt)
- Palmwedelmuster: Pinnwand 124 cm x 66 cm (inkl. 8 cm Zugabe)
- Gewebeeinlage: Pinnwand 124 cm x 66 cm; 2x Dreiecke plus 1 cm Nahtzugabe (normal und gespiegelt)
- Volumenvlies: 60 cm x 70 cm



**1.** Die Spitze der Pinnwand nach der Vorlage auf dem Brett aufzeichnen und mit der Handsäge aussägen. Die Kanten und die Spitze schleifen. Das Brett auf Volumenvlies auflegen, so dass an der unteren und den seitlichen Kanten je 5 cm überstehen. Die Schrägen des Brettes mit 5 cm Zugabe auf das Vlies aufzeichnen und zuschneiden. Die Kanten des Vlieses mit Kleber einstreichen und auf die Rückseite des Brettes klappen. Bis zum Austrocknen des Klebers beschweren.



**2.** Die Gewebeeinlage auf die Rückseite des Pinnwandstoffes und zwei Dreiecke für die Kuverttasche aufbügeln. Dafür ein feuchtes Tuch auflegen und mit 12-Sekunden-Schritten das Bügeleisen aufdrücken. Ca. 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen. Für die Kuverttasche je 2 Dreiecke (1 mit Einlage, 1 ohne) rechts auf rechts legen und entlang der Kanten verstürzen, dabei an der unteren Querkante einen 5 cm langen Schlitz zum Wenden offenlassen. Die Nahtzugaben zurückschneiden, an den Ecken schräg wegschneiden. Die Naht bügeln und das Dreieck wenden. Die Kanten gut ausformen. Die schräge Kante schmalkantig absteppen. Das 2. Dreieck ebenso arbeiten. Die Dreiecke zum Kuvert übereinanderschieben und feststecken



**3.** Die 8 cm breiten Zugaben an den unteren und den seitlichen Kanten des Pinnwandzuschnittes markieren. Von der unteren Markierung aus 24 cm und 8x je 8 cm markieren. In Höhe der 24 cm den Stoff quer links auf links falten, so entsteht die 1. Tascheneingriffskante. Die Kante bügeln und schmalkantig absteppen. Eine 8 cm tiefe Querfalte (Taschenunterkante) legen und den Stoff aufeinanderstecken. Die Unterkante einbügeln. Mit 8 cm Abstand zur ersten die 2. Tascheneingriffskante einbügeln und schmalkantig steppen. Anschließend erneut eine 8 cm tiefe Querfalte stecken und einbügeln. Die 3. Tascheneingriffskante wie die 2. mit 8 cm Abstand und Tiefe einbügeln und absteppen. Die Taschen mit Nadeln aufeinander feststecken oder heften.




**4.** Von den seitlichen Eckpunkten der 3. Tascheneingriffskante eine Diagonale zur oberen Mitte markieren. Den Stoff entlang dieser Diagonalen wegschneiden.



**5.** Die Kuverttasche entsprechend den Maßen der Schnittvorlage auf die Pinnwand stecken. Entlang der senkrechten und unteren Querkanten schmal-kantig aufsteppen, dabei die Schlitzte in den unteren Kanten schließen. Senkrechte Trennnähte für die Taschen parallel zu den senkrechten Außenkanten mit 16 cm Abstand zu den Außenkanten oder beliebigen Abständen über den Taschenfalten steppen.



**6.** Den Pinnwandbezug mit der rechten Seite nach unten auf den Arbeitstisch legen. Darüber das Brett entsprechend der Zugaben mittig ausrichten. Zuerst die gegenüberliegenden parallelen Seiten auf die Rückseite falten und antackern, dann die untere Kante. Anschließend an der Spitze die Zugabe waagrecht nach unten klappen und tackern. Darüber die seitlichen Schrägen falten und ebenfalls alle Stoffkanten festtackern. Auf der Vorderseite zwei Haken mit Schrauben fixieren. Rückseitig einen Aufhänger befestigen.



**Gütermann GmbH**

Landstr. 1

DE - 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

contact@guetermann.com

[www.guetermann.com](http://www.guetermann.com)

