

Design 6820B

Sac à rayures feutré



Sauf indication contraire, toutes les données en centimètres dans l'explication concernant les mesures du tricot avant le feutrage.

Non feutré, environ 47 cm de large et 48 cm de haut

Feutré, environ 35 cm de large et 30 cm de haut

Fournitures : Schachenmayr Wash+Filz-it!

1 pelote (= 200 g) en blanket n° 00020 et en steel n° 00021.

1 aiguille circulaire n° 7-8 de 80 cm de long de Milward.

Jersey endroit : Tric. des mailles endroit sur l'endroit, des m. envers sur l'envers du travail. En tours, tric. toutes les m. à l'endroit.

Echantillon :

Jersey endroit non feutré : 11 m. et 16 rgs/tours = 10 x 10 cm

Jersey endroit feutré : 15 m. et 26 rgs/tours = 10 x 10 cm

RÉALISATION

Commencer par le fond du sac. Monter en blanket 10 m. et tric. 54 rgs en jersey endroit en commençant par 1 rg sur l'envers du travail et en tricotant au dernier rg sur l'endroit du travail la 1re et la 2e m. ensemble en surjet et les 2 dernières m. ensemble à l'endroit = 8 m. Ne pas rabattre les m. mais continuer en tours en jersey endroit pour les parties latérales du sac. Pour ceci, relever en steel 44 m. sur la lisière du fond du sac puis 8 m. sur le bord de montage et 44 sur l'autre lisière, tric. ensuite les 8 m. suivantes = 104 m.

Le point sur le schéma marque le changement de tour. Tric. sur ces m. 22 tours en steel, 16 tours en blanket, 22 tours en steel et 16 tours en blanket = 76 tours. Continuer pour les anses en blanket comme suit : Tric. 14 m. (= 6 m. de la partie plus large du sac + 8 m. pour l'anse), rabattre 16 m., tric. 8 m. et les mettre en attente, rabattre 20 m., tric. 8 m. et les mettre en attente, rabattre 16 m., tric. 8 m. et les mettre en attente, rabattre 20 m. jusqu'à la 1re moitié de l'anse. Sur les chaque fois 8 m. en attente, tric. ensuite 24 rgs en jersey endroit pour les 4 parties des anses et mettre les m. en attente. Relier en point de maille chaque fois 2 parties des anses au-dessus des 16 m. rabattues.

Feutrage à la machine à laver

Feutrez le sac à la machine à laver à 40° C en cycle couleurs. Utilisez une lessive pour couleurs ou une lessive toutes températures, cependant pas de lessive pour laine et pas d'adoucissant. Pour intensifier l'effet feutré et pour l'exploitation économique de la machine, laver la pièce ensemble avec du linge de couleur, des jeans ou des serviettes. On peut laver des modèles et des couleurs différents ensemble. Pour des couleurs claires surtout et/ou si vous ajoutez des jeans ou du linge de couleur, vous deviez mettre une lingette décolorante dans la machine. Si votre pièce feutrée est encore trop grande après le premier lavage ou pas assez feutrée, lavez-la encore une fois éventuellement même à une température plus élevée ou choisissez un autre programme. Après avoir feutré le sac, l'étirer en forme et le laisser sécher. A souhait, on peut poser un carton solide d'environ 20 x 5 cm au fond du sac.

Schéma du sac

Les mesures avant les parenthèses concernent les mesures avant le feutrage, les mesures pour la pièce feutrée sont données entre parenthèses

